

Pinturas	Seque inmediatamente	Deje escurrir y lleve horizontalmente	Cara arriba sin tocar la pintura	Seque al aire. Vea instrucciones
Floppy diskettes				
Floppy diskettes/diskettes de computador	Empaque inmediatamente	No toque la superficie del diskette con las manos	Contacte al suministrador y averigüe el mejor método	Contacte al suministrador y averigüe el mejor método de secado
Grabaciones de video y sonido				
Discos	Seque durante las primeras 48 horas. No se ha probado el congelamiento; si es necesario congele por encima de -18°C (0°F)	Sostenga los discos por sus bordes. Evite golpes	Empaquete verticalmente en canastas de plástico forradas de espuma de polietileno	Seque al aire
Cintas de Audio y Video	No se ha probado el congelamiento; si es necesario congele por encima de -10°C		Empaque verticalmente en cajones de plástico o cartón. No ponga peso sobre los lados de los carretes o cassettes	Seque al aire
Fotografías				
Fotografías de Colodión (ambrotipos, ferrotipos, pantotipos, negativos de colodión húmedos)	La tasa de recuperación es baja. Seque inmediatamente	Manipule con cuidado, tienen soportes de vidrio u otro material transparente	Horizontalmente en recipiente acolchado	Seque al aire con la cara hacia arriba. Nunca por congelación al vacío (liofilización)
Daguerrotipos	Seque inmediatamente	Manipule con cuidado, usualmente están enmarcadas bajo vidrio	Horizontalmente en recipiente acolchado	Seque al aire con la cara hacia arriba
Nitratos con emulsiones solubles	Congele inmediatamente	No use papel ni toque la superficie		Seque al aire, pruebe secado por congelación al vacío (liofilización)
Copias en papel, negativos y diapositivas	Congele o seque durante las primeras 72 horas. Orden de rescate: 1) fotografías a color, 2) copias de papel; 3) negativos y diapositivas	No toque las emulsiones con las manos	Mantenga en agua fría. Empaquete en recipientes forrados con bolsas plásticas de polietileno	Orden de preferencia: 1) secar al aire; 2) descongelar y secar al aire; 3) secar por congelamiento al vacío (liofilización). Nunca seque al vacío
Cintas cinematográficas	Vuelva a lavar y seque durante las primeras 72 horas		Llene las latas con agua fría y empaquete en contenedores de plástico o cajas de cartón forradas con bolsas plásticas de polietileno	Contrate a un procesador de películas para que las vuelva a lavar y las seque
Rollos de microfilm	Vuelva a lavar y seque durante las primeras 72 horas	No retire los rollos de sus cajas; mantenga los cartones armados con bandas de goma	Llene las cajas con agua y empaquete (en bloques de 5) en cajas de cartón forradas con bolsa plásticas de polietileno	Contrate a un procesador de películas para que las vuelva a lavar y las seque